

SMTP AUTH 設定マニュアル

～ Outlook 編 ～

2016/04/21

サイバーステーション株式会社

■ はじめに(補足)


・ Outlookではお使いのバージョンにより、操作手順、画面の見え方が異なる場合がございますのでその旨、ご了承ください。

※特に次ページの STEP 1では、Outlook 2010 以降、以前 (Outlook Express含む)により、操作手順、画面表示が異なります

・ 本資料中にて変更指示がある箇所(赤枠)以外は、変更を行わないでください。


STEP 1 (Outlook 2010 以降をお使いのお客様)

- ・ Outlookを起動します。
- ・ ファイルタブ(①)をクリックし、【アカウント設定】(②)を選択してください。




STEP 1 (Outlook 2010 以前 (Outlook Express 含む) をお使いのお客様)

- Outlookを起動します。
- メニューバーより【ツール】(①)をクリックし、【アカウント設定】(②)を選択してください。



STEP 2

- 電子メールタブ(①)にて、お使いのアカウント(②)を選択(ダブルクリック)してください。



STEP 3

- ・【送信メール サーバー (SMTP)】欄(①)に入力されている、“pop~”を“smtp~”に置き換えたサーバー名を入力してください。

アカウントの変更

インターネット電子メール設定
電子メール アカウントを使用するには、以下の項目をすべて設定してください。

ユーザー情報
名前(N): sample
電子メール アドレス(E): sample@sample.co.jp

サーバー情報
アカウントの種類(A): POP3
受信メール サーバー(I): pop.sample.co.jp
① 送信メール サーバー (SMTP)(O): smtp.sample.co.jp

メール サーバーへのログイン情報
アカウント名(U): sample
パスワード(P): *****
 パスワードを保存する(R)

メール サーバーがセキュリティで保護されたパスワード認証 (SPA) に対応している場合には、チェック ボックスをオンにしてください(Q)

詳細設定(M)...

< 戻る(B) 次へ(N) > キャンセル

【送信メールサーバー (SMTP)】(①)
"pop"を"smtp"に置き換えてください

pop.sample.co.jp
↓
smtp.sample.co.jp

※"sample.co.jp"には、お客様ご利用の
ドメイン名が入ります

STEP 4

- ・ 詳細設定ボタン(①)をクリックしてください。

アカウントの変更

インターネット電子メール設定
電子メール アカウントを使用するには、以下の項目をすべて設定してください。

ユーザー情報

名前(N):

電子メール アドレス(E):

サーバー情報

アカウントの種類(A):

受信メール サーバー(I):

送信メール サーバー (SMTP)(O):

メール サーバーへのログオン情報

アカウント名(U):

パスワード(P):

パスワードを保存する(R)

メール サーバーがセキュリティで保護されたパスワード認証 (SPA) に対応している場合には、チェック ボックスをオンにしてください(O)

アカウント設定のテスト

この画面内に情報を入力したら、アカウントのテストを行うことをお勧めします。テストを実行するには [アカウント設定のテスト] をクリックします (ネットワークに接続されている必要があります)。


[次へ] ボタンをクリックしたらアカウント設定をテストする(S)

①

< 戻る(B) 次へ(N) > キャンセル

STEP 5

- ・送信サーバータブ(①)を選択します。
- ・【送信サーバー(SMTP)は認証が必要(②)】にチェックします。
- ・【次のアカウントとパスワードでログオンする(③)】にチェックし、【アカウント名(④)】、【パスワード(⑤)】を入力してください。




【アカウント名】(④)、【パスワード】(⑤)につきましては、別途、郵送しております"【重要】メールサーバーのセキュリティ強化に伴う「POP before SMTP」の廃止とSMTP認証への変更のお願い"通知の3ページ目に記載されている"【重要】SMTP認証情報"を参照ください

【アカウント名】(④)
SMTP AUTHアカウント名

【パスワード】(⑤)
SMTP AUTHパスワード

STEP 6

- ・ 詳細設定タブ(①)を選択します。
- ・ 【送信サーバー(SMTP)】欄(②)に"587"と入力し、OKボタン(③)をクリックしてください。



STEP 7

- ・ 次へボタン(①)をクリックしてください。

アカウントの変更

インターネット電子メール設定
電子メール アカウントを使用するには、以下の項目をすべて設定してください。

ユーザー情報

名前(N):

電子メール アドレス(E):

サーバー情報

アカウントの種類(A):

受信メール サーバー(I):

送信メール サーバー (SMTP)(O):

メール サーバーへのログオン情報

アカウント名(U):

パスワード(P):

パスワードを保存する(R)

メール サーバーがセキュリティで保護されたパスワード認証 (SPA) に対応している場合には、チェック ボックスをオンにしてください(O)

アカウント設定のテスト

この画面内に情報を入力したら、アカウントのテストを行うことをお勧めします。テストを実行するには [アカウント設定のテスト] をクリックします (ネットワークに接続されている必要があります)。

[次へ] ボタンをクリックしたらアカウント設定をテストする(S)

< 戻る(B) **次へ(N) >** キャンセル

①

以上でSMTP AUTHの設定は完了です。

