




SMTP AUTH設定マニュアル Outlook 2003編

2007.7.25

サイバーステーション株式会社

■ STEP 1


- ・Outlook 2003を起動します。
- ・メニューの【ツール】-【電子メール アカウント】をクリックします






■ STEP 2

- ・【既存の電子メール アカウントの表示と変更】をチェックします
- ・【次へ】ボタンをクリックします



■ STEP 3

- ・対象の**電子メールアカウント**を選択します
- ・【**変更**】ボタンをクリックします





■ STEP 4

- ・【送信メールサーバ(SMTP)】欄に受信メールサーバ(POP3)欄のpopをsmtpに置き換えたサーバー名を入力します ※図のサーバー名は例ですので、お客様の環境に合わせて変更してください
- ・【詳細設定】ボタンをクリックします

電子メールアカウント

インターネット電子メールの設定 (POP3)
電子メール アカウントを使用する場合は、以下の項目をすべて設定してください。

ユーザー情報	サーバー情報
名前(N): サンプル	受信メール サーバー (POP3)(O): pop.sample.co.jp
電子メール アドレス(E): sample@sample.co.jp	送信メール サーバー (SMTP)(O): smtp.sample.co.jp

メール サーバーへのログイン情報

アカウント名(U): sample@sample.co.jp

パスワード(P): *****

パスワードを保存する(R)

メール サーバーがセキュリティで保護されたパスワード認証 (SPA) に対応している場合には、チェック ボックスをオンにしてください(L)

設定のテスト

この画面内に情報を入力したら、アカウントのテストを行うことをお勧めします。テストを実行するには [アカウント設定のテスト] をクリックします (ネットワークに接続されている必要があります)。


アカウント設定のテスト(T)...

詳細設定(M)...

< 戻る(B) 次へ(N) > キャンセル


■ STEP 5

- ・【**送信サーバー**】タブをクリックします
- ・【**送信サーバーは認証が必要**】にチェックを付けます
- ・【**次のアカウントとパスワードでログオンする**】を選択します
- ・**SMTP AUTH**用の【**アカウント名**】と【**パスワード**】を入力します
- ・【**詳細設定**】タブをクリックします



■ STEP 6

- ・【送信サーバー】の欄に【587】と入力します
- ・【OK】ボタンをクリックします





■ STEP 7

- ・【次へ】ボタンをクリックします

電子メール アカウント

インターネット電子メールの設定 (POP3)
電子メール アカウントを使用する場合は、以下の項目をすべて設定してください。

ユーザー情報	サーバー情報
名前(N): サンプル	受信メール サーバー (POP3)(O): pop.sample.co.jp
電子メール アドレス(E): sample@sample.co.jp	送信メール サーバー (SMTP)(O): smtp.sample.co.jp
メール サーバーへのログイン情報	設定のテスト
アカウント名(U): sample@sample.co.jp	この画面内に情報を入力したら、アカウントのテストを行うことをお勧めします。テストを実行するには【アカウント設定のテスト】をクリックします (ネットワークに接続されている必要があります)。
パスワード(P): *****	
<input checked="" type="checkbox"/> パスワードを保存する(R)	アカウント設定のテスト(T)...
<input type="checkbox"/> メール サーバーがセキュリティで保護されたパスワード認証 (SPA) に対応している場合には、チェック ボックスをオンにしてください(L)	詳細設定(M)...

< 戻る(B) **次へ(N) >** キャンセル

■ STEP 8

- ・【完了】ボタンをクリックします

以上でSMTP AUTHの設定は完了です

