

SMTP AUTH 設定マニュアル

～ Mac OS X Mail 編 ～

2016/04/21

サイバーステーション株式会社

■ STEP 1

- ・ Mac OS X Mailではお使いのバージョンにより、操作手順、画面の見え方が異なる場合がございますので、その旨、ご了承ください。
- ・ 本資料中にて変更指示がある箇所(赤枠)以外は、変更を行わないでください。



STEP 1

- ・メニューより、【メール】(①)をクリックし、【環境設定】(②)を選択します。



STEP 2


- ・ お使いのアカウント(①)を選択します。
- ・ 【送信用メールサーバ (SMTP)】欄(②)をクリックし、【SMTPサーバリストを編集】(③)を選択してください。



STEP 3

・アカウント情報タブ(①)を選択し、【サーバ名】欄(②)に送信用メールサーバ(SMTP)名を入力してください。

※送信用メールサーバ名は、“**pop**~”を“**smtp**~”に置き換えたサーバ名となります



送信用メールサーバ(SMTP)名は、“**pop**”を“**smtp**”に置き換えたサーバ名を入力してください

【サーバ名】(②)

pop.sample.co.jp


↓

smtp.sample.co.jp

※“sample.co.jp”には、お客様ご利用のドメイン名が入ります



STEP 4

- ・ 詳細タブ(①)を選択し、【ポート】欄(②)に"587"と入力してください。




STEP 5

- ・【認証】欄(①)をクリックし、【パスワード】(②)を選択してください。



STEP 6

- ・【ユーザ名】(①)、【パスワード】(②)を入力し、OKボタン(③)をクリックしてください。



【ユーザ名】(①)、【パスワード】(②)につきましては、別途、郵送しております”【重要】メールサーバのセキュリティ強化に伴う「POP before SMTP」の廃止とSMTP認証への変更のお願い”通知の3ページ目に記載されている”【重要】SMTP認証情報”を参照ください

【ユーザ名】(①)
SMTP AUTHアカウント名

【パスワード】(②)
SMTP AUTHパスワード

以上でSMTP AUTHの設定は完了です。