SMTP AUTH 設定マニュアル

~ Windows Live メール 編 ~

2016/04/21 サイバーステーション株式会社

1

■ はじめに(補足)

・Windows Live メールではお使いのバーションにより、操作手順、画面の見え方が異なる場合がございますのでその旨、ご了承ください。

・本資料中にて変更指示がある箇所(赤枠)以外は、変更を行わないでください。

CyberStation

STEP 1

- ・Windows Live メールを起動します。
- ・お使いのアカウント(①)を右クリックし、【プロパティ】(②)を選択してください。

| | タ | 月 → 水木金土 303112 6789 |
|--|-------------------------------------|---------------------------------------|
| # Sample.co (sample) 受信レイ 下書き 送信済みアイテム 送感メール アウラントの削除(M) アウウントの削除(M) | 17178192 2425262 1 2 3 今日 | 20 21 22 23 27 28 29 30 4 5 6 7 |
| 送信トレイ ジオルダーの作成(N) すべてのフォルダーをダウンロード(L) 上へ(U) 下へ(D) | べの 1 から ありません | 日間は少足か |
| | | |
| ジェール 油 カレンダー □ アドレス機 ③ フィード ご ニュスグルーブ | (아) [0년 予定[25] (15년) (15년) | 4/13) の こから入力 |
| | エラー 🛕 オンライン | 作業中 🕘 |

STEP 2

・サーバータブ(①)を選択します。

・【サーバー情報】の【送信メール(SMTP)】欄(②)に入力されている、"pop~"を"smtp~"に 置き換えたサーバー名を入力してください。

| | 🐌 Sample.co (sample) プロパティ 🛛 💌 | |
|---|------------------------------------|--|
| 1 | 全般 サーバー セキュリティ 詳細設定 | |
| | サーバー情報 | |
| | 受信メール サーバーの種類(<u>M</u>) POP3 | |
| | 受信メール (POP3)(I): pop.sample.co.jp | |
| 2 | 送信メール (SMTP)(U): smtp.sample.co.jp | |
| | 受信メール サーバー | |
| | ユーザー名(<u>A</u>): sample | |
| | パスワード(<u>D</u>): ●●●●●● | |
| | ✓ パスワードを保存する(<u>W</u>) | |
| | ◎ クリア テキスト認証を使用してログオンする(C) | |
| | ◎ セキュリティで保護されたパスワード認証でログオンする(S) | |
| | ◎ 認証された POP (APOP) を使用してログオンする(P) | |
| | 送信メール サーバー | |
| | □ このサーバーは認証が必要(⊻) 設定(E) | |
| | | |
| | OK キャンセル 適用(A) | |

【送信メール(SMTP)】(②) "pop"を"smtp"に置き換えてください pop.sample.co.jp ↓ smtp.sample.co.jp

※"sample.co.jp"には、お客様ご利用の ドメイン名が入ります

STEP 3

- ・【このサーバーは認証が必要】(①)にチェックします。
- ・設定ボタン(②)をクリックしてください。

| 🐌 Sample.co (sample) プロパティ 🛛 💽 | | |
|---|--|--|
| 全般 サーバー セキュリティ 詳細設定 | | |
| サーバー情報 | | |
| 受信メール サーバーの種類(<u>M</u>) POP3 | | |
| 受信メール (POP3)(<u>I</u>): pop.sample.co.jp | | |
| 送信メール (SMTP)(<u>U</u>): smtp.sample.co.jp | | |
| 受信メール サーバー | | |
| ユーザー名(<u>A</u>): sample | | |
| パスワード(<u>D</u>): | | |
| | | |
| ◎ クリア テキスト認証を使用してログオンする(C) | | |
| ○ セキュリティで保護されたパスワード認証でログオンする(S) | | |
| ○ 認証された POP (APOP) を使用してログオンする(P) | | |
| 送信メール サーバー | | |
| (1) 2のサーバーは認証が必要(⊻) (2) 設定(上) | | |
| | | |
| OK キャンセル 適用(<u>A</u>) | | |

STEP 4

【次のアカウントとパスワードでログオンする】(①)を選択します。
・お使いの【アカウント名】(②)、【パスワード】(③)を入力し、OKボタン(④)を クリックしてください。



【アカウント名】(②)、【パスワード】(③)につきまし ては、別途、郵送しております"【重要】メールサー バーのセキュリティ強化に伴う「POP before SMTP」 の廃止とSMTP認証への変更のお願い"通知の3ペ ージ目に記載されている"【重要】SMTP認証情報" を参照ください

【アカウント名】(②) SMTP AUTHアカウント名

【パスワード】(③) SMTP AUTHパスワード

STEP 5

- ・詳細設定タブ(①)を選択します。
- ・【送信メール(SMTP)】欄(②)に"587"と入力し、OKボタン(③)をクリックしてください。

| | 🐌 Sample.co (sample) プロパティ 🛛 💌 |
|-----|--|
| 1 | 全般サーバーセキュリティド細設定 |
| | サーバーのポート番号 |
| 2 | 送信メール (SMTP)(<u>O</u>): 587 既定値を使用(<u>U</u>) |
| | □ このサーバーはセキュリティで保護された接続 (SSL) が必要(Q) |
| | 受信メール (POP3)(<u>I</u>): 110 |
| | □ このサーバーはセキュリティで保護された接続 (SSL) が必要(<u>C</u>) |
| | サーバーのタイムアウト(I) |
| | 短い 長い 1分 |
| | 送信 |
| | □次のサイズよりメッセージが大きい場合は分割する(B) 60 → KB |
| | 配信 |
| | ▼ サーバーにメッセージのコピーを置く(L) |
| | □ サーバーから削除する(R) 5 < → 日後 |
| | ☑ [ごみ箱] を空にしたら、サーバーから削除(<u>M</u>) |
| | |
| 3 — | OK キャンセル 適用(A) |

以上でSMTP AUTHの設定は完了です。